

## Синхронизация справочников номенклатур

## Описание

Выгружать не более 100 объектов в один файл

Тег	Название поля	Обяз-ный	Тип данных	Тип данных
<NOMENKLATURA>	Список номенклатуры			
<NOM>	Номенклатура			
<CODE> </CODE>	Код номенклатуры	Да	string	
<CODE2> </CODE2>	Код номенклатуры	Да	string	Альтернативный код номенклатуры, используется в некоторых печатных формах
<NAME> </NAME>	Наименование номенклатуры	Да	string	
<NAME_DOC> </NAME_DOC>	Наименование для документов	Нет	string	Дополнительный параметр номенклатуры
<GROUP_NAME> </GROUP_NAME>	Наименование группы товара	Да	string	
<UNIT_NAME> </UNIT_NAME>	Сокращение единицы учёта	Да	string	
<UNIT_OP_NAME> </UNIT_OP_NAME>	Сокращение операционной единицы учёта	Да	string	
<UNIT_CL_NAME> </UNIT_CL_NAME>	Сокращение единицы учёта клиента	Да	string	
<EXPIRE> </EXPIRE>	Срок годности товара в днях	Нет	integer	По умолчанию 0
<SALE_DAYS> </SALE_DAYS>	Срок реализации в днях	Нет	integer	По умолчанию 0
<STORAGE_TEMP> </STORAGE_TEMP>	Условия на температуру хранения в градусах	Нет	string	Текст ячейки
<DSC> </DSC>	Примечание	Нет	string	
<ABC_GROUP> </ABC_GROUP>		Нет	integer	По умолчанию 0
<GOST> </GOST>	Информация о ГОСТ	Нет	string	
<BREND> </BREND>	Производитель товара/бренд	Нет	string	
<STATUS> </STATUS>	Статус номенклатуры	Нет	integer	
<id_importer> </id_importer>	Импортер (идентификатор)	Нет	string	
<id_producer> </id_producer>	Производитель (идентификатор)	Да	string	
<id_supplier>	Поставщик	Да	string	

</id_supplier>	(идентификатор)			
<label_desc> </label_desc>	Текст наклейки	Нет	string	
<STAMPED> </STAMPED>	Помарочный	Нет	integer	
<STORE_AREAS>	Области склада			
<STORE_AREA> </STORE_AREA>	Область склада	Нет	string	
</STORE_AREAS>	Области склада. Закрывающий тег			
<PALLS_INFO>	ТЕГ информации о палетизации	Нет		Открывающий тег
<PALL>		Нет		Открывающий тег
<TYPE> </TYPE>	Тип палеты - код или термин из словаря 359	Нет	string	По умолчанию 1, зависит от параметра "DPC" "PallTypeAsString" (см.настройки).
<BLCK> </BLCK>	Палетизация уч.единиц на палете	Нет	integer	По умолчанию -1
<LENGTH> </LENGTH>	Длина, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<WIDTH> </WIDTH>	Ширина, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<HEIGHT> </HEIGHT>	Высота, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<WEIGHT_NETTO> </WEIGHT_NETTO>	Вес нетто, кг.	Нет	float	По умолчанию 0
<WEIGHT_BRUTTO> </WEIGHT_BRUTTO>	Вес брутто, кг.	Нет	float	По умолчанию 0
<LAYER_CNT> </LAYER_CNT>	Количество уч.единиц в слое на палете	Нет	integer	По умолчанию 0
</PALL>		Нет		
</PALLS_INFO>				
<UNITS_INFO>	Информация о единицах конвертации	Да		
<UNIT>		Хотя бы один		
<TYPE> </TYPE>	Тип конвертационной единицы	Да	string	Термин из словаря единиц учёта №363
<CNT> </CNT>	Количество в уч. единицах	Да	integer	
<BARCODE> </BARCODE>	Штрих-код	Нет	string	
<BARCODETYPE> </BARCODETYPE>	Тип штрих-кода	Нет	string	
<REPLACE_BARCODE> </REPLACE_BARCODE>	0/1 – заменять ли штрихкод для единицы учета (иначе – добавление)	Нет	Integer	По умолчанию 0.
<WEIGHT_NETTO> </WEIGHT_NETTO>	Вес нетто кг.	Нет	float	По умолчанию 0
<WEIGHT_BRUTTO> </WEIGHT_BRUTTO>	Вес брутто кг.	Нет	float	По умолчанию 0
<PRICE>	Цена	Нет	float	По умолчанию 0

</PRICE>				
<LENGTH> </LENGTH>	Длина, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<WIDTH> </WIDTH>	Ширина, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<HEIGHT> </HEIGHT>	Высота, см.	Нет	float	По умолчанию 0
<NDS> </NDS>	НДС	Нет	float	По умолчанию 0
<VOLUME> </VOLUME>	Объём, см3 (куб. см.)	Нет	float	По умолчанию 0
<EXPONENT> </EXPONENT>	Используется для отображения вложенности единиц конвертации, значения {1;-1};	Нет	integer	По умолчанию 1. 1 - прямая вложенность (уч. единица ШТ cnt=1 - в коробе 30 шт) -1 - обратная вложенность (уч. единица короб cnt=1 - в коробе 30 шт)
</UNIT>				
</UNITS_INFO>				
<OTHER_CODES>	Дополнительные коды	Нет	Открывающий тег.	
<CODE>		Нет		
<ARTK_CLIENT> </ARTK_CLIENT>	Дополнительный номенклатурный код	Да	string	
<NAME_ITEM_CLIENT > </NAME_ITEM_CLIENT >	Наименование дополнительного кода	Да	string	
<ARTK_DATE> </ARTK_DATE>	Дата регистрации доп кода в системе	Нет	string	
<BARCODE> </BARCODE>	Штрих-код	Да	string	
<BARCODETYPE> </BARCODETYPE>	Тип штрих-кода	Нет	string	
<DSC> </DSC>	Описание	Нет	string	
<UNIT_TYP> </UNIT_TYP>	Тип единицы кор. шт.	Нет	string	
<ID_CLIENT> </ID_CLIENT>	Код клиента Уникальный идентификатор	Да	string	
</CODE>				
</OTHER_CODES>				
<EXT_PARAMS>	Набор доп. параметров.	Нет	Открывающий тег	
<PARAM>	Открывающий тег	Нет		Один из доп параметров
<PARAM_NAME> </PARAM_NAME>	ALIAS параметра	Да	string	
<PARAM_VALUE> </PARAM_VALUE>	Значение доп параметра	Да	string	
</PARAM>	Закрывающий тег			

</EXT_PARAMS>	Закрывающий тег			
<NOM_CHANGE_NOM >	Открывающий тег.	Нет		Идентичные номенклатуры
<NOM>	Открывающий тег.	Нет		Одна из идентичных номенклатур
<CODE> </CODE>	Код номенклатуры	Да	string	
<ORD> </ORD>	Порядок резерва	Нет	integer	По умолчанию 1
<COEFF> </COEFF>	Коэффициент конвертации кол-ва	Да	number	По умолчанию 1
</NOM>	Закрывающий тег			
</NOM_CHANGE_NO M >	Закрывающий тег			
<NOM_CONTENT>	Открывающий тег.	Нет		Состав номенклатуры
<NOM>	Открывающий тег.	Нет		Номенклатура входящая в состав
<CODE> </CODE>	Код номенклатуры	Да	string	
<CNT> </CNT>	Количество	Да	number	
<NOMUNIT> </NOMUNIT>	Конвертационная единица	Да	integer	Словарь 362
</NOM>	Закрывающий тег			
</NOM_CONTENT >	Закрывающий тег			
<BARCODES>	Открывающий тег.	Нет		Список штрихкодов
<BARCODE>	Открывающий тег.	Нет		Штрихкод- описание
<BAR_CODE> </BAR_CODE>	Штрихкод	Да	string	
<UNIT_TYP> </UNIT_TYP>	Единицы измерения	Да	string	
<TYP> </TYP>	Тип УЕ	Да	string	Термин из словаря единиц учета №363
<REPLACE_BARCODE > </REPLACE_BARCODE >	0/1 – заменять ли штрих-код для единицы учёта (иначе – добавление)	Нет	Integer	По умолчанию 0.
</BARCODE>	Закрывающий тег			
</BARCODES>	Закрывающий тег			
</NOM>				
</NOMENKLATURA>				

## Пример XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?>
<NOMENKLATURA>
  <NOM>
    <CODE>9928</CODE>
    <CODE2>UUU78</CODE2>
    <NAME_DOC>name_doc</NAME_DOC>
    <NAME>ннн 1:6990</NAME>
    <GROUP_NAME>group1</GROUP_NAME>
    <UNIT_NAME>шт</UNIT_NAME>
  </NOM>
</NOMENKLATURA>
```

```

<UNIT_OP_NAME>kop</UNIT_OP_NAME>
<UNIT_CL_NAME>kop</UNIT_CL_NAME>
<EXPIRE>0</EXPIRE>
<SALE_DAYS>0</SALE_DAYS>
<STORAGE_TEMP />
<DSC />
<ABC_GROUP>0</ABC_GROUP>
<BREND>TM AUTOTIME</BREND>
<STATUS>3</STATUS>
<id_importer />
<id_producer>vend_414</id_producer>
<id_supplier>vend_414</id_supplier>
<label_desc />
<STAMPED>1</STAMPED>
<STORE_AREAS>
  <STORE_AREA>5</STORE_AREA>
</STORE_AREAS>
<PALLS_INFO>
  <PALL>
    <TYPE>1</TYPE>
    <BLCK>1</BLCK>
    <LENGTH>0</LENGTH>
    <WIDTH>0</WIDTH>
    <HEIGHT>0</HEIGHT>
    <WEIGHT_NETTO>0</WEIGHT_NETTO>
    <WEIGHT_BRUTTO>0</WEIGHT_BRUTTO>
    <LAYER_CNT>0</LAYER_CNT>
  </PALL>
</PALLS_INFO>
<UNITS_INFO>
  <UNIT>
    <TYPE>шт</TYPE>
    <CNT>1</CNT>
    <BARCODE></BARCODE>
    <BARCODETYPE></BARCODETYPE>
    <WEIGHT_NETTO>0</WEIGHT_NETTO>
    <WEIGHT_BRUTTO>0</WEIGHT_BRUTTO>
    <PRICE>0</PRICE>
    <LENGTH>0</LENGTH>
    <WIDTH>0</WIDTH>
    <HEIGHT>0</HEIGHT>
    <NDS>0</NDS>
    <VOLUME>0</VOLUME>
    <EXPONENT>1</EXPONENT>
  </UNIT>
  <UNIT>
    <TYPE>kop</TYPE>
    <CNT>5</CNT>
    <BARCODE></BARCODE>
    <BARCODETYPE></BARCODETYPE>
    <WEIGHT_NETTO>0</WEIGHT_NETTO>
    <WEIGHT_BRUTTO>0</WEIGHT_BRUTTO>
    <PRICE>0</PRICE>
    <LENGTH>0</LENGTH>
    <WIDTH>0</WIDTH>
    <HEIGHT>0</HEIGHT>
    <NDS>0</NDS>
    <VOLUME>0</VOLUME>
    <EXPONENT>1</EXPONENT>
  </UNIT>
</UNITS_INFO>
<OTHER_CODES>
  <CODE>
    <ARTK_CLIENT>add_code</ARTK_CLIENT>
    <NAME_ITEM_CLIENT>name_add_code</NAME_ITEM_CLIENT>
    <BARCODE>EAN13</BARCODE>
    <BARCODETYPE>0000073601210</BARCODETYPE>

```

```

<DSC></DSC>
<UNIT_TYP></UNIT_TYP>
<ID_CLIENT>Client1</ID_CLIENT>

```

```

</CODE>
</OTHER_CODES>
<EXT_PARAMS>
  <PARAM>
    <PARAM_NAME>ext_param1</PARAM_NAME>
    <PARAM_VALUE>val1</PARAM_VALUE>
  </PARAM>
</EXT_PARAMS>
<NOM_CHANGE_NOM>
  <NOM>
    <CODE>1276654</CODE>
    <ORD>1</ORD>
    <COEFF>1.1</COEFF>
  </NOM>
  <NOM>
    <CODE>46344</CODE>
    <ORD>2</ORD>
    <COEFF>1.1</COEFF>
  </NOM>
</NOM_CHANGE_NOM>
<NOM_CONTENT>
  <NOM>
    <CODE>content_code1</CODE>
    <CNT>2</CNT>
    <NOMUNIT>1</NOMUNIT>
  </NOM>
</NOM_CONTENT>
<BARCODES>
  <BARCODE>
    <BAR_CODE>237847656437463</BAR_CODE>
    <UNIT_TYP>шт</UNIT_TYP>
    <TYP>EAN13</TYP>
  </BARCODE>
  <BARCODE>
    <BAR_CODE>258476359667757</BAR_CODE>
    <UNIT_TYP>шт2</UNIT_TYP>
    <TYP>EAN13</TYP>
  </BARCODE>
  <BARCODE>
    <BAR_CODE>4875643746245</BAR_CODE>
    <UNIT_TYP>кор</UNIT_TYP>
    <TYP>EAN13</TYP>
  </BARCODE>
</BARCODES>
</NOM>
</NOMENKLATURA>

```

## Параметры DPC

Параметр	Сокр параметр	Описание	Обязательный	Значение по умолчанию
<b>contragent_n</b>	p1	Номер контрагента	Да	
<b>file</b>	p2	Маска файла для загрузки	Да	
<b>store_n</b>	p3	Номер склада	Да	
<b>nom_unit_update</b>	p4	Обновлять данные об УЕ номенклатуры (0/1)	Нет	0
<b>nu_update_price</b>	p4p	При обновлении данных об УЕ	Нет	0

		номенклатуры обновлять только цену (0/1) (Требует nom_unit_update = 1)		
<b>pall_update</b>	p5	Обновлять данные о паллетизации(0/1)	Нет	0
<b>change_nom</b>	p6	Возможность перезагрузить (обновить) номенклатуру. В противном случае ошибки не будет все равно	Нет	0
<b>utf</b>	p7	Строка, по ум. пустая. Если не пустая, считается, что кодировка файла UTF8	Нет	0
<b>PallTypeAsString</b>	p8	Цифра(0/1), 0-паллетизация указывается кодом из словаря. 1-паллетизация указывается кодом, если указано не число, то- термин из словаря 359	Нет	0
<b>SupplierMustExists ProducerMustExists ImporterMustExists</b>	p9 p10 p11	(0/1) три независимых параметра, если 1-соответствующий тег обязательный	Нет	0
<b>debug</b>	p14	Режим отладки - не рекомендуется использовать.	Нет	0
<b>anchors</b>	p15	Список статусов заказа для которых генерируется flashback	Нет	0
<b>&lt;REPLACE_BARCODE&gt;</b>		Тег, значение(0/1), позволяет добавлять или заменять соответствующий ШК, заданный тегом <BARCODE> того же уровня.	Нет	0